





## دستور العمل نحوه وصل سرم



دانشگاه علوم پزشکی چهارم  
دانشکده پرستاری و پیراپزشکی




# تصاویر نحوه وصل سرم




## آناتومی رگ ها




سایزهای مختلف آنژیوکت




قسمت های مختلف آنژیوکت



محل تزریق را با بتادین یا پنبه الکلی به شکل دورانی از مرکز به محیط تمیز نمایید و اجازه دهید خشک شود.



تورنیکت را ۱۵ - ۱۰ سانتی متر بالای محل رگ گیری ببندید و از وجود نبض رادیال مطمئن شوید. ورید را بررسی کنید و از مناسب بودن آن جهت رگ گیری مطمئن شوید.




با دست غالب آنژیوکت سوزن را با زاویه ۳۰ - ۱۰ درجه به طوری که قسمت اریب سر سوزن بالا باشد به آرامی وارد پوست کنید و به سمت رگ هدایت کنید.



با دست آزاد، عضو را محکم نگه داشته و با روش مناسب ورید را ثابت نگه دارید. با دست غیر غالب ۵-۲/۵ سانت پایین تر از محل ورود سوزن، پوست مقابل ورید را محکم بکشید.



با مشاهده خون در انتهای آنژیوکت، آن را ۰/۶ - ۰/۳ سانتی متر جلو ببرید و آهسته آهسته همزمان با جلو بردن کانولا سوزن داخل آنژیوکت را به تدریج به عقب بکشید.



برگشت خون در انتهای آنژیوکت را چک کنید.



انتهای ست سرم را به آن وصل کنید و از قرارگیری آنژیوکت در درون رگ مطمئن شوید محل را از نظر نشت مایع در زیر بافت مشاهده کنید.



تورنیکت را باز کنید و با فشار دادن نوک انگشتان بر بالای محل ورود آنژیوکت و مسدود کردن آن، سوزن داخل آنژیوکت را به آهستگی خارج کنید.